

ETAPE ►01

LIMITER L'USAGE DE SON PC

DEFINISSEZ LA LISTE DES LOGICIELS AUTORISES ET LES HORAIRES D'UTILISATION DE VOTRE PC, AVEC LE CONTROLE PARENTAL DE WINDOWS VISTA/7 OU DE PARENTAL FILTER 2.

01 ► CREEZ UN COMPTE WINDOWS PAR ENFANT

L'outil de contrôle parental de Windows (Vista ou 7) ne s'applique qu'aux comptes de type Limité et non aux comptes Administrateur. Vous allez donc créer un compte limité, protégé par mot de passe, pour chacun de vos enfants. Dans une session Windows d'Administrateur, ouvrez le **Panneau de Configuration**, cliquez sur **Ajouter ou supprimer des comptes** d'utilisateurs dans la rubrique **Comptes et protection des utilisateurs**, puis **Créer un nouveau compte**. Saisissez un nom pour ce compte puis cliquez sur **Créer un mot de passe** et définissez le sésame.

02 ► LIMITEZ LA DUREE D'UTILISATION DU PC

Dans le **Panneau de configuration**, appuyer sur **Configurez le contrôle parental**. Cliquez sur un compte d'un enfant que nous appellerons **Laura**, puis cocher la case **Activer, les paramètres actuels sont appliqués**. Activez à présent **Limites horaires** (Windows 7) ou **Limites de durée** (Vista) dans la section Paramètres Windows. Une grille horaire apparaît. Cliquez dessus afin de marquer de bleu les plages horaires durant lesquelles l'utilisation du PC est interdite. Validez sur **OK**.

03 ► BLOQUEZ DES PROGRAMMES...

Cliquez sur **Autoriser et bloquer des programmes spécifiques** dans la section **Paramètres Windows**. Cochez **Laura peut utiliser uniquement les programmes que j'autorise**, puis cochez le nom de chaque logiciel autorisé. Cliquez deux fois sur **OK**.

04 ► ...ET DES JEUX

Cliquez sur **Jeux** dans la section **Paramètres Windows** de la fenêtre. Répondez **Oui** ou **Non** à la question. **Est-ce que Laura peut jouer sur cet ordinateur ?** Si vous répondez **Oui**, cliquez sur le lien **Définir la classification des jeux**. Cochez la case **Bloquer les jeux sans classification** (c'est important : beaucoup de jeux issus de petits éditeurs sont livrés sans aucune classification). Sélectionnez ensuite la tranche d'âge adaptée à votre enfant. En bas de la fenêtre, cochez **Discrimination, Drogues, Epouvante, Langage cru, Sexe et/ou Violence** pour bloquer les jeux en fonction de leur contenu. Validez en cliquant à deux reprises sur **OK**. Répétez les étapes 02 à 04 pour les autres comptes.

05 ► AVEC PARENTAL FILTER2, CREEZ DES PROFILS...

Pour un contrôle plus précis, nous vous conseillons le logiciel **Parental Filter**, à télécharger à <http://t.01net.com/tc33219>. Avant de le lancer, créez un compte "bis" pour chacun de vos enfants (en plus de son compte existant). Sur ce compte bis, n'appliquez aucun contrôle parental. Ensuite, lancez l'installation de **Parental Filter**, cliquez sur **Suivant** dans l'assistant qui apparaît. Saisissez dans le formulaire vos données personnelles (adresse, numéro de carte de crédit, etc.). Plus tard, si le logiciel constate que votre enfant tente d'envoyer une de ces données à un tiers dans un mail ou par messagerie instantanée, l'envoi sera bloqué. Cliquez sur **Suivant**. Modifiez le mot de passe (par défaut, c'est **admin**). Cliquez sur **Suivant**. Laissez cochée la case **Démarrer automatiquement**. Cliquez sur **Suivant**. Saisissez le nombre d'enfants par tranche d'âge. Pour chacun, remplissez le formulaire de création de compte. Associez le compte "bis" Windows de l'enfant dans la liste déroulante **Session Windows** de ce formulaire. Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.

06 ► FIXEZ DES PLAGES HORAIRES

Pressez **Ok** dans la boîte de dialogue **Assistant d'initialisation**. Votre PC redémarre. Sélectionnez le profil **Parent**, puis tapez votre mot de passe et cliquez sur **Valider**. Suite à un clic droit sur l'icône **Parental Filter** dans la barre des tâches, choisissez **Configuration** dans le menu. Cliquez sur la vignette d'un compte enfant, puis sur l'onglet **Ordinateur** dans la fenêtre qui s'affiche. Cliquez sur **Planification**. Cochez la case **Limiter les horaires de connexion**, puis une ou plusieurs des trois cases placées dessous qui permettent de limiter le nombre d'heures d'utilisation autorisées par jour, semaine et/ou mois. Marquer de rouge, dans la grille, les tranches horaires pendant lesquelles l'usage du PC est interdit.

07 ► ...ET BLOQUEZ DES PROGRAMMES

Appuyez sur **Programmes** dans le volet **Ordinateurs**, puis cochez les cases des programmes non autorisés. Appuyez sur **Fichiers et dossiers** et cochez les dossiers et cochez les dossiers à verrouiller. Votre enfant les verra dans l'explorateur, mais ne pourra pas les ouvrir. Enfin, activez l'onglet **Sécurité systèmes**, puis cochez les programmes dont vous interdisez le lancement. Quand vous avez terminé, validez, puis cliquez sur le nom du profil de votre enfant en haut à gauche et recommencez avec un autre profil.