

ETAPE ►05

AFFICHER DES RAPPORTS D'ACTIVITE

VERIFIEZ LES LOGICIELS UTILISES, LES SITES WEB VISITES ET LES HEURES D'UTILISATION DE VOTRE PC.

01 ► AVEC LE CONTROLE PARENTAL DE VISTA

Dans le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Comptes et protection des utilisateurs** puis sur **Afficher les rapports d'activité**. Appuyez sur les minuscules boutons + de la colonne **Générer le rapport** afin de dévoiler les différentes rubriques de l'un des rapports d'activité. Cliquez ensuite sur une rubrique pour en afficher les détails (les sites Web visités ou bloqués par exemple). Cliquez dans ce cas sur une adresse, puis sur **Afficher le site Web** pour le consulter. Appuyez sur **Autoriser** ou Bloquer le site Web pour redéfinir son accès.

02 ► AVEC WINDOWS 7 + WINDOWS LIVE CONTRÔLE PARENTAL

Depuis la page **Contrôle parental**, cliquez sur le lien **Afficher le rapport d'activité**. Avec les deux listes déroulantes, sélectionnez la date de début et de fin de la période à consulter et appuyez sur **Afficher l'activité**. La liste des sites Web consultés ou bloqués s'affiche. Pour autoriser l'accès à un site Web bloqué, cliquez sur **Sélectionner** dans la colonne **Modifier les paramètres**, puis choisissez **Autoriser pour cette personne** ou **Autoriser pour tout le monde** dans la liste déroulante. Choisissez plutôt **Bloquer pour cette personne** ou **Bloquer pour tout le monde** pour empêcher l'accès à un site Web. Activez l'onglet **Autre activité Internet** pour consulter la liste des programmes ayant utilisé la connexion Internet. Enfin, sélectionnez **Activité de l'ordinateur** pour vérifier l'utilisation d'autres logiciels sur le PC. Cliquez sur la flèche en dessous de **Programmes, Téléchargements de fichiers et Jeux** pour afficher la liste des programmes utilisés. Lorsque votre enfant tente de se connecter à un site ou de communiquer avec une personne non autorisée, il doit vous transmettre une demande d'autorisation en cliquant simplement sur un bouton. Cliquez sur **Demandes**, dans l'onglet **Demandes d'accès à un site Web** ou **Demandes d'ajout de contacts** pour répondre à ses requêtes. Sélectionnez **Approuver pour ce compte, Approuver pour tous les comptes** ou **Refuser** dans l'une des listes déroulantes de la colonne **Répondre**.

03 ► ...OU PARENTAL FILTER

Avant de consulter les rapports d'activité et les captures d'écran, vous devez tout d'abord configurer le logiciel. Dans la fenêtre d'accueil, choisissez un compte, puis cliquez sur **Ordinateur**, puis **Surveillance**. Cochez la case **Enregistrer l'état de l'écran**, choisissez l'intervalle entre deux "photos" d'écran dans la liste déroulante. Préférez une valeur de **5** ou **10** minutes. Avec un délai plus court, vous devriez consulter un nombre considérable d'images. La case **Autoriser les demandes de déblocages** est cochée par défaut. Ainsi, si votre enfant souhaite utiliser un programme ou un site Internet non autorisé, il devra vous demander l'autorisation en cliquant sur un bouton dans une boîte de dialogue. Les activités, captures et événements sont conservés par défaut durant une semaine. Vous pouvez augmenter cette durée en la précisant dans les deux listes déroulantes. Par la suite, pour contrôler les activités de vos enfants, cliquez sur **Rapports**, puis **Statistiques ordinateur** ou **Statistiques Internet** dans le volet gauche. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante **Période** puis cliquez sur le bouton à droite pour rafraîchir les données du rapport. Placez le curseur sur une portion du camembert pour connaître la durée d'utilisation d'un site Internet. Cliquez plutôt sur **Historique ordinateur** ou **Historique Internet** pour afficher, sous forme de listes, les logiciels utilisés ou les sites visités. Dans le rapport **Historique Internet**, sélectionnez un site, puis cliquez sur le bouton **Accepter** ou **Refuser** pour en autoriser ou interdire l'accès. De même, sélectionnez **Demandes d'autorisations** dans le volet **Rapports**, choisissez un site dans la liste, puis appuyez sur le bouton **Autoriser** ou **Bloquer** afin de répondre à une demande de déblocage de votre enfant. Enfin, appuyez sur **Écran**, puis cliquez sur bouton **Suivant** en bas de l'écran pour faire défiler les captures.