

CHOISIR UN NAVIGATEUR ADAPTE

POUR ENCADRER LE SURF DES TOUT-PETITS, PREFEREZ L'INTERFACE D'UN NAVIGATEUR CONÇU POUR EUX

01 ► PARAMETRER LE COMPTE WINDOWS DE VOTRE ENFANT

Kido'z, un navigateur gratuit et convivial, ne donne accès qu'aux sites que voire avez autorisés. Mais il n'empêche pas, pour autant, de basculer facilement vers le **Bureau** de Windows et de tancer d'autres programmes. Le plus sage est donc de paramétrer le compte Windows de l'enfant, verrouillé par l'outil de contrôle parental de Windows Vista/7, afin qu'il ne puisse utiliser que Kido'z et Internet Explorer. Ce dernier, en effet, ne peut pas faire partie des programmes non autorisés car l'outil de contrôle parental refuse de brider son accès. Appliquez à ce compte un filtre **Moyen** (filtre de Vista) ou **Standard** (Windows Live Contrôle parental) par exemple. Si vous optez pour un filtrage plus restrictif, votre enfant ne pourra pas accéder aux sites Web que vous avez choisis.

02 ► CREEZ DES COMPTES ENFANT ET PARENT

Dans une session Administrateur, connectez-vous à la page <http://kidoz.net/>, puis cliquez sur le lien **Start here**. Acceptez l'installation d'Adobe Air. Déroulez alors la liste **Change Language**. choisissez **Français (French)** et cliquez sur **Continuer**. Kido'z se lance automatiquement. Remplissez le formulaire de création de compte parent, puis cliquez sur **Continuer**. Remplissez maintenant le formulaire pour créer le compte de votre enfant (Kido'z ne permet pas d'en créer plusieurs), puis appuyez sur **S'inscrire**. Vous êtes connecté en tant que **Parent**.

03 ► CONFIGUREZ KIDO'Z

Fermez Kido'z. cliquez sur **Sortir**, et relancez-le depuis le compte Windows de l'enfant. Sélectionnez **Français** dans la liste déroulante et appuyez sur **Continuer**. Cliquez sur le lien **Vous disposez déjà d'un compte?** Identifiez-vous en tant que parent (par défaut, le compte enfant est activé à chaque lancement du navigateur). Cliquez sur **Contrôle parental**, saisissez votre mot de passe et appuyez sur **Entrée**. Pour rebasculer vers le compte de l'enfant il suffira de cliquer sur le bouton rouge marqué d'une croix.

04 ► AJOUTEZ DES SITES...

Cliquez sur l'onglet **Contenu**. Des sites Web sont déjà référencés. Pour les supprimer un à un, cliquez sur (es différents boutons **Bloc**. Appuyez sur le bouton **Ajouter un nouveau** pour compléter la liste de sites autorisés.

Remplissez le formulaire. La vignette (miniature) de la page d'accueil du site est automatiquement insérée. La case **Partager** est cochée par défaut. Si ce site est approuvé par l'éditeur de Kido'z, il sera ajouté à la liste des sites accessibles à tous (après quelques jours de délai). Cliquez sur **Enregistrer**.

05 ► ...DES VIDEOS ET DES JEUX

Vous pouvez ajouter des vidéos postées sur YouTube (exclusivement). Dans le volet **Contenu**, cliquez sur **Vidéo**, puis sur le bouton du même nom en haut à droite. Saisissez un ou plusieurs mots clés et cliquez sur **Search**. Cliquez sur une vignette» dans la liste des résultats pour lire la vidéo.

Cliquez sur **Enregistrer**, répondez aux questions (tranches d'âge autorisées à voir cette vidéo, catégorie...) cliquez de nouveau sur **Enregistrer**. Cliquez sur **Jeux** dans le volet **Contenu** et appuyez sur les différents boutons **Bloc** pour les supprimer. Vous ne pouvez pas ajouter de jeux.

06 ► AJOUTEZ DE NOUVEAUX CONTACTS E-MAIL

Avec Kido'z, votre enfant peut échanger des mails uniquement avec ses amis. Pour en ajouter un, appuyez sur l'onglet **Amis**. puis sur le bouton **Ajouter un nouveau**. Tapez le nom, l'adresse mail des parents. Dans la liste **Relation**, choisissez **Un ami de mon enfant**. Cliquez sur **Enregistrer**. Votre enfant ne pourra communiquer avec lui qu'une fois la demande d'invitation acceptée par ses parents. Celle dernière apparaît dans la rubrique En attente d'approbation de l'onglet **Amis**. Cliquez enfin sur **Approuver**.

07 ► VERIFIEZ LES ACTIVITES DE VOS ENFANTS

Seule la version Plus de Kido's (32 euros) permet de surveiller l'activité de votre enfant. Avec cette version, cliquez sur l'onglet **Statistiques**. Le rapport d'activité pour le mois en cours s'affiche. Un graphique représente le temps passé chaque jour avec ce navigateur. Cliquez sur l'onglet **Type d'activité** pour connaître le temps que votre enfant a passé à surfer, regarder des vidéos, lire et envoyer des mails et jouer. Appuyez sur **Niveaux d'activité** pour afficher le nombre d'articles consultés par jour. Cliquez enfin sur **les plus populaires** pour afficher les sites Web, les jeux et vidéos les plus consultés ou utilisés.