

ETAPE ►02

FILTRE LE WEB AVEC LES OUTILS WINDOWS

BLOQUEZ L'ACCES A CERTAINES CATEGORIES DE SITES, AUX TELECHARGEMENTS ET LIMITEZ LE SURF A UNE SELECTION D'ADRESSES INTERNET PREALABLEMENT CHOISIES.

01 ► APPLIQUEZ LE FILTRAGE WEB DE VISTA

Avec l'outil de contrôle parental de Vista, vous pouvez notamment autoriser les plus petits à se connecter à une sélection de sites et interdire aux plus grands certains services en ligne. Pour cela, ouvrez le **Panneau de configuration** et cliquez sur **Configurer le contrôle parental pour un utilisateur**. Sélectionnez un compte enfant, puis appuyez sur le lien **Filtre Windows Vista de restrictions d'accès au Web**. Cochez **Bloquer certains sites Web ou contenus**. Pour limiter l'accès à une sélection de sites Web, activez le lien **Modifier la liste verte et rouge**. Saisissez l'adresse d'un premier site Web, cliquez sur **Autoriser** et ainsi. Cochez ensuite la case **Autoriser uniquement les sites Web de la liste verte**. Optez plutôt pour filtrage des sites pour autoriser l'accès aux sites en fonction de leur contenu. Cochez par exemple **Personnalisé**, puis les catégories de sites à interdire. Validez sur **OK**.

02 ► COMPLETEZ WINDOWS 7 D'UN FILTRAGE WEB

Le contrôle parental de Windows 7 ne filtre pas, par défaut, les sites Web. Pour cela, vous devez le compléter avec Windows Live Contrôle parental par exemple. Rendez-vous à l'adresse **http://t.01net.com/tc103149** pour télécharger ce logiciel. Après l'avoir installé, lancez-le. Saisissez l'adresse mail et le mot de passe de votre compte Windows Live dans la boîte de dialogue. Ceux d'un compte Hotmail, Messenger ou Xbox Live par exemple. Si vous n'en possédez pas, cliquez sur le lien **S'inscrire** et complétez le formulaire. Une fois vos identifiants saisis dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **Se Connecter**.

03 ► AJOUTEZ VOS ENFANTS

Cochez ensuite les comptes Windows à surveiller et appuyez sur **Suivant**. Ensuite, sélectionnez **Ajouter Laura** dans la liste déroutante pour intégrer Laura à la liste des membres gérés par Windows Live Contrôle parental. Appuyez sur **Enregistrer**.

04 ► SELECTIONNEZ LES SITES AUTORISES

Patientez quelques instants. Une fois la configuration du logiciel terminée, un lien **familysafety.live.com** apparaît en bas de la boîte de dialogue. Cliquez dessus. Une page

Web s'affiche dans votre navigateur. Cliquez sur le lien **Modifier les paramètres** placé sous l'un des comptes de vos enfants. Une nouvelle page Web s'affiche. Appuyez sur **Filtrage Web**. Par défaut, seuls les sites pour adultes sont bloqués. Cochez la case **Strict** pour limiter l'accès à une présélection de sites (<http://fss.live.com/kids/> destinés aux enfants). Sélectionnez plutôt **Personnalisé** pour autoriser certaines catégories de sites. Passez le curseur de la souris sur l'une des six catégories proposées pour en afficher une brève description. Cochez celles que vous autorisez. Bien entendu, la catégorie **Contenu pour adultes** ne doit pas être en principe sélectionnée. Ni même **Sites Web Anonymiser** puisque les sites référencés dans cette rubrique permettent à leur utilisateur de cacher l'adresse IP de son PC sur le Net. mais aussi de contourner le filtrage, comme nous avons pu le constater. Appuyez enfin sur le bouton **Enregistrer** en haut de la page.

05 ► AUTORISEZ DE NOUVEAUX SITES

Si, à l'étape précédente, vous avez opté pour un filtrage strict du Web, vous souhaitez probablement ajouter d'autres sites que ceux référencés à l'adresse **http://fss.live.com/kids/**. Cliquez de nouveau sur **Filtrage Web**. Saisissez l'adresse d'un premier site dans la zone de saisie, à droite de **http://**. Choisissez, dans la liste voisine, **Pour cette personne**, **Pour tous les enfants** ou **Pour tout le monde**. Appuyez le bouton **Autoriser** pour ajouter ce site puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

06 ► BLOQUEZ LE TELECHARGEMENT DE FICHIERS

Toujours dans cette page, à la rubrique **Téléchargements de fichiers**, décochez la case **Autoriser Laura à télécharger des fichiers en ligne**. Appuyez sur **Enregistrer**. Si vous utilisez le filtrage Web inclus dans Vista plutôt que celui inclus dans Windows Live Contrôle parental, ouvrez le **Panneau de configuration**, cliquez sur **Filtres Windows Vista de restrictions d'accès au Web**, puis cochez la case **Bloquer les téléchargements de fichiers** en bas de l'écran. Validez en cliquant sur **OK**.